

Paramètres divers

L'installation par défaut de Cynod est fournie avec 2 types de paramétrage : *Paramétrage* pour les administrateurs de la plateforme et *Paramètres divers* pour les aspects internes uniquement accessibles aux utilisateurs qualifiés.

Cette page est accessible en via /parametresDivers à saisir sur le navigateur.

Il sera possible de [créer](#), [d'éditer](#) ou de [consulter](#) les paramètres.

Voici la liste à date des paramètres en question.

Code	Intitulé	Description	Valeurs par défaut
ACTIVE_CARTE_VIRT_RECHARGE	Activation carte virtuelle recharge	Paramètre pour activer la carte virtuelle de recharge (valeur à true permet d'activer)	[valeurBooleenne1 :false]
ACTIVE_CARTE_VIRT_RECHARGE_CORPO	Activation carte virtuelle recharge corporate	Paramètre pour activer la carte virtuelle de recharge corporate (valeur à true permet d'activer)	[valeurBooleenne1 :false]
ACTIVE_CARTE_VIRT_RECHARGE_DOTATION	Activation carte virtuelle recharge dotation	Paramètre pour activer la carte virtuelle de recharge dotation (valeur à true permet d'activer)	[valeurBooleenne1 :false]
ACTIVE_CARTE_VIRT_RECHARGE_ESERVICE	Activation carte virtuelle recharge e-service	Paramètre pour activer la carte virtuelle de recharge e-service (valeur à true permet d'activer)	[valeurBooleenne1 :false]
ACTIVE_RABBITMQ_TRX_EVENT	Activation Evénement RabbitMQ lors des transactions	Paramètre pour la prise ne compte des opérations sur RabbitMQ (valeur à true permet d'activer)	[valeurBooleenne1 :false]
ACTIVE_WEBSERVICE_FIDELIA_TRX_EVENT	Parametrage URL Synchro Transaction Fidelisé	Paramètre pour la remonté des transactions sur la Fidelité. valeurTexte1 : 'URL SERVEUR FIDELIA', valeurTexte2 : 'api/xxxxxx' (Remplacer 'xxxxxx' par le nom du webservice dans Fidelia !)	[valeurBooleenne1 :false, valeurTexte2 :api/wsCollecteOperationCynod]
adresseSmsGatewayUi	Adresse SmsGatewayUi	Adresse d'accès SmsGateway	[valeurTexte1 : <code>"http://msgw.sensoft.sn/smsgatewayui"</code> , valeurBooleenne1 : <code>"true"</code>]
BACK_OFFICE_URL	Adresse back-office cynod	Adresse serveur sur lequel est installé cynod	[valeurBooleenne1 à mettre à true valeurTexte1 (à renseigner pour mettre l'url) par défaut = <code>""</code>]
COMPTA_ANNUL_AUTO	Paramétrage Comptabilisation annulation automatique	Définit à true permet de faire la comptabilisation des annulations automatiquement	[valeurBooleen1 à false par défaut]
DUREE_VALID_CARTE	Durée de validité des cartes de carburant (en mois)	Paramètre permettant de définir la durée de validité d'une carte. La valeur (valeurTexte1) définie est par défaut en 1 mois .	[valeurBooleenne1 :true, valeurTexte1 :1]

Code	Intitulé	Description	Valeurs par défaut
DUREE_VALID_TICKET	Durée de validité des tickets de carburant (en mois)	Paramètre permettant de définir la durée de validité des ticket carburant(Valeur définie en mois)	[valeurNumerique1 :12]
FIDELIA_REGION_URL	URL du BackOffice de fidelia	Paramètre permettant de récupérer L'URL du back-office de la fidelité afin de synchroniser les régions. valeurTexte1 pour l'url du back-office valeurTexte2 Endpoint de synchronisation des régions sur la fidelité	[valeurTexte1 :http://localhost:8090/fidelia, valeurTexte2 : api/v1/save-ville-from-cynod]
FIDELIA_URL	URL du BackOffice de fidelia	Paramètre permettant de récupérer L'URL du back-office de la Fidelité pour les échanges	[valeurTexte1 :http://fidelia.sensoft.sn/fidelia, valeurTexte2 :api/wsEnrolementClient, valeurTexte3 :api/wsAutorisationCouponFidelite]
GESTION_CORP	yjyu	à compléter	
GWBILLER	Code GWBILLER PARAMS	Paramètre d'échange avec GWBILLER (Positionnement de l'url back-office de GWBILLER) libelleParam pour le message à afficher lors la consultation de solde	[libelleParam :Sauf omission* de notre part votre nouveau solde est de, valeurBooleenne1 :false]
MAXLOT	Nombre max lot	Paramètre permettant de définir le nombre maximal d'opérations à prendre en compte pour la remonté des opérations	[valeurNumerique1 :50]
NOMBRE_PAGE	Nombre de page pour le découpage des fichiers PDF	à compléter	[valeur_booleenne1 :true, valeur_numerique1 :50]
PIN_SECURITE_IS_REQUIRED	Saisie pin de sécurité pour initialisation obligatoire ou optionnelle ?	à compléter	
RISTOURNE	Paramétrage Ristourne	à compléter	
SEUIL_MIN_CONS_TICKET_SECABLE	Seuil minimal autorisation de consommation des tickets sécables	à compléter	
SEUIL_TOLERANCEALERTE_TERMINAL	SEUIL_TOLERANCEALERTE_TERMINAL	à compléter	
smsGatewayTeleRivet	SMS Gateway Telerivet	à compléter	
TAILLE_FICHER	La taille du fichier pour le téléchargement des pdf	à compléter	
TAUX_TVA	Valeur taux TVA	à compléter	
urlSendSMSGateway	Url envoi SMS Gateway	à compléter	
WAITING_OFFLINE_OPERATION	Code de récupération des opérations offlines en attente de synchronisation	Paramètre permettant de définir le seuil d'alerte des opérations offlines en attente de remonté. valeurNumerique1 Pour définir le seuil, valeurBooleenne1 permet d'activer la prise en compte	[valeurNumerique1 :20, valeurBooleenne1 :true]

Création

Pour facilement ajouter un nouveau paramètre dans la liste de paramètres divers, rendez-vous via la page /parametresDivers puis cliquer sur le bouton **Nouveau paramètre divers**.

Pour ajouter, il y a essentiellement quatre étapes:

1. saisir le code du paramètre
2. saisir l'intitulé du paramètre
3. choisir la ou les valeur(s) qui doit s'appliquer la règle :
 - en sélectionnant "valeur texte ou numérique" ce sera à saisir
 - en sélectionnant "valeur booléenne" ce sera une case à cocher si VRAI et à décocher si FAUX
4. cliquer sur **enregistrer** pour sauvegarder

Les paramètres existants peuvent être [modifiées](#) ou [supprimées](#) depuis la [consultation](#).

Consultation

Pour consulter un paramètre divers, il y a essentiellement deux étapes:

1. se rendre au niveau de la page /parametresDivers
2. cliquer sur le bouton de **consultation** d'un des éléments de liste qui sera affichée

Une page sera affichée avec le détails du paramètre choisi.

Edition

Pour éditer un paramètre divers, il y a essentiellement quatre étapes:

1. se rendre au niveau de la page /parametresDivers
2. cliquer sur le bouton de **édition** d'un des éléments de liste qui sera affichée. Il est possible de [consulter](#) puis cliquer sur le bouton **Modifier** depuis la page de consultation
3. saisir les données à modifier
4. cliquer sur **enregistrer** pour modifier

Une page sera affichée avec le détails du paramètre mis à jour.

Suppression

Pour supprimer un paramètre divers, il y a essentiellement quatre étapes:

1. se rendre au niveau de la page /parametresDivers
2. cliquer sur le bouton de **consultation** d'un des éléments de liste qui sera affichée.
3. cliquer sur le bouton **Supprimer**
4. confirmer le message

Une page sera affichée avec un message de confirmation de la suppression du paramètre divers.

Last update: 2021/09/02 09:45
cynod:config_avancee:parametredivers https://cynod.wiki.sensoft-next.com/doku.php?id=cynod:config_avancee:parametredivers&rev=1630575927

From: <https://cynod.wiki.sensoft-next.com/> - **cynod**

Permanent link: https://cynod.wiki.sensoft-next.com/doku.php?id=cynod:config_avancee:parametredivers&rev=1630575927

Last update: **2021/09/02 09:45**

