

# Paramètres divers

L'installation par défaut de Cynod est fournie avec 2 types de paramétrage : *Paramétrage* pour les administrateurs de la plateforme et *Paramètres divers* pour les aspects internes uniquement accessibles aux utilisateurs qualifiés.

Cette page est accessible en via /parametresDivers à saisir sur le navigateur.

Il sera possible de [créer](#), d'[éditer](#) ou de [consulter](#) les paramètres.

Voici la liste à date des paramètres en question.

Code	Intitulé	Description	Valeurs par défaut
ACTIVE_CARTE_VIRT_RECHARGE	Activation carte virtuelle recharge	à compléter	
ACTIVE_CARTE_VIRT_RECHARGE_CORPO	Activation carte virtuelle recharge corporate	à compléter	
ACTIVE_CARTE_VIRT_RECHARGE_DOTATION	Activation carte virtuelle recharge dotation	à compléter	
ACTIVE_CARTE_VIRT_RECHARGE_ESERVICE	Activation carte virtuelle recharge e-service	à compléter	
ACTIVE_RABBITMQ_TRX_EVENT	Activation Événement RabbitMQ lors des transactions	à compléter	
ACTIVE_WEBSERVICE_FIDELIA_TRX_EVENT	Parametrage URL Synchro Transaction Fidelisé	à compléter	
adresseSmsGatewayUi	Adresse SmsGatewayUi	Adresse d'accès SmsGateway	[ <b>valeurTexte1</b> : <a href="http://msgw.sensoft.sn/smsgatewayui">"http://msgw.sensoft.sn/smsgatewayui"</a> , <b>valeurBooleenne1</b> : <a href="#">"true"</a> ]
BACK_OFFICE_URL	Adresse back-office cynod	Adresse serveur sur lequel est installé cynod	[ <b>valeurBooleenne1</b> à mettre à true <b>valeurTexte1</b> (à renseigner pour mettre l'url) par défaut = <a href="#">""</a> ]
COMPTA_ANNUL_AUTO	Paramétrage Comptabilisation annulation automatique	Définit à true permet de faire la comptabilisation des annulations automatiquement	[ <b>valeurBooleenne1</b> à false par défaut]
DUREE_VALID_CARTE	Durée de validité des cartes de carburant (en mois)	Paramètre permettant de définir la durée de validité d'une carte. La valeur ( <b>valeurTexte1</b> ) définie est par défaut en <b>1 mois</b> .	[ <b>valeurBooleenne1</b> :true, <b>valeurTexte1</b> :1]
DUREE_VALID_TICKET	Durée de validité des tickets de carburant (en mois)	Paramètre permettant de définir la durée de validité des ticket carburant( Valeur définie en mois)	[ <b>valeurNumerique1</b> :12]
FIDELIA_REGION_URL	URL du BackOffice de fidelia	Paramètre permettant de récupérer L'URL du back-office de la fidelité afin de synchroniser les régions. <b>valeurTexte1</b> pour l'url du back-office <b>valeurTexte2</b> Endpoint de synchronisation des régions sur la fidelité	[ <b>valeurTexte1</b> : <a href="http://localhost:8090/fidelia">http://localhost:8090/fidelia</a> , <b>valeurTexte2</b> : <a href="#">api/v1/save-ville-from-cynod</a> ]
FIDELIA_URL	URL du BackOffice de fidélia	Paramètre permettant de récupérer L'URL du back-office de la Fidelité pour les échanges	[ <b>valeurTexte1</b> : <a href="http://fidelia.sensoft.sn/fidelia">http://fidelia.sensoft.sn/fidelia</a> , <b>valeurTexte2</b> : <a href="#">api/wsEnrolementClient</a> , <b>valeurTexte3</b> : <a href="#">api/wsAutorisationCouponFidelite</a> ]
GESTION_CORP	yjyu	à compléter	

Code	Intitulé	Description	Valeurs par défaut
GWBILLER	Code GWBILLER PARAMS	Paramètre d'échange avec GWBILLER (Positionnement de l'url back-office de GWBILLER) <b>libelleParam</b> pour le message à afficher lors la consultation de solde	[ <b>libelleParam</b> :Sauf omission* de notre part votre nouveau solde est de, <b>valeurBooleenne1</b> :false]
MAXLOT	Nombre max lot	à compléter	
NOMBRE_PAGE	Nombre de page pour le découpage des fichiers PDF	à compléter	
PIN_SECURITE_IS_REQUIRED	Saisie pin de sécurité pour initialisation obligatoire ou optionnelle ?	à compléter	
RISTOURNE	Paramétrage Ristourne	à compléter	
SEUIL_MIN_CONS_TICKET_SECABLE	Seuil minimal autorisation de consommation des tickets sécables	à compléter	
SEUIL_TOLERANCEALERTE_TERMINAL	SEUIL_TOLERANCEALERTE_TERMINAL	à compléter	
smsGatewayTeleRivet	SMS Gateway Telerivet	à compléter	
TAILLE_FICHER	La taille du fichier pour le téléchargement des pdf	à compléter	
TAUX_TVA	Valeur taux TVA	à compléter	
urlSendSMSGateway	Url envoi SMS Gateway	à compléter	
WAITING_OFFLINE_OPERATION	Code de récupération des opérations offlines en attente de synchronisation	Paramètre permettant de définir le seuil d'alerte des opérations offlines en attente de remonté. <b>valeurNumerique1</b> Pour définir le seuil, <b>valeurBooleenne1</b> permet d'activer la prise en compte	[ <b>valeurNumerique1</b> :20, <b>valeurBooleenne1</b> :true]

## Création

Pour facilement ajouter un nouveau paramètre dans la liste de paramètres divers, rendez-vous via la page /parametresDivers puis cliquer sur le bouton **Nouveau paramètre divers**.

Pour ajouter, il y a essentiellement quatres étapes:

1. saisir le code du paramètre
2. saisir l'intitulé du paramètre
3. choisir la ou les valeur(s) qui doit s'appliquer la règle :
  - en sélectionnant "valeur texte ou numérique" ce sera à saisir
  - en sélectionnant "valeur booléenne" ce sera une case à cochez si VRAI et à décocher si FAUX
4. cliquer sur **enregistrer** pour sauvegarder

Les paramètres existants peuvent être [modifiées](#) ou [supprimées](#) depuis la [consultation](#).

## Consultation

Pour consulter un paramètre divers, il y a essentiellement deux étapes:

1. se rendre au niveau de la page /parametresDivers

2. cliquer sur le bouton de **consultation** d'un des éléments de liste qui sera affichée

Une page sera affichée avec le détails du paramètre choisi.

## Edition

Pour éditer un paramètre divers, il y a essentiellement quatre étapes:

1. se rendre au niveau de la page /parametresDivers
2. cliquer sur le bouton de **édition** d'un des éléments de liste qui sera affichée. Il est possible de [consulter](#) puis cliquer sur le bouton **Modifier** depuis la page de consultation
3. saisir les données à modifier
4. cliquer sur **enregistrer** pour modifier

Une page sera affichée avec le détails du paramètre mis à jour.

## Suppression

Pour supprimer un paramètre divers, il y a essentiellement quatre étapes:

1. se rendre au niveau de la page /parametresDivers
2. cliquer sur le bouton de **consultation** d'un des éléments de liste qui sera affichée.
3. cliquer sur le bouton **Supprimer**
4. confirmer le message

Une page sera affichée avec un message de confirmation de la suppression du paramètre divers.

From:  
<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/> - **cynod**

Permanent link:  
[https://cynod.wiki.sensoft-next.com/doku.php?id=cynod:config\\_avancee:parametredivers&rev=1630572377](https://cynod.wiki.sensoft-next.com/doku.php?id=cynod:config_avancee:parametredivers&rev=1630572377)

Last update: **2021/09/02 08:46**

