

Paramètres divers

L'installation par défaut de Cynod est fournie avec 2 types de paramétrage : *Paramétrage* pour les administrateurs de la plateforme et *Paramètres divers* pour les aspects internes uniquement accessibles aux utilisateurs qualifiés.

Cette page est accessible en via /parametresDivers à saisir sur le navigateur.

Il sera possible de [créer](#), [d'édition](#) ou de [consulter](#) les paramètres.

Voici la liste à date des paramètres en question.

| Code | Intitulé | Description | Valeurs par défaut |
|-------------------------------------|---|---|---|
| ACTIVE_CARTE_VIRT_RECHARGE | Activation carte virtuelle recharge | Paramètre pour activer la carte virtuelle de recharge (valeur à true permet d'activer) | [valeurBooleenne1:false] |
| ACTIVE_CARTE_VIRT_RECHARGE_CORPO | Activation carte virtuelle recharge corporate | Paramètre pour activer la carte virtuelle de recharge corporate (valeur à true permet d'activer) | [valeurBooleenne1:false] |
| ACTIVE_CARTE_VIRT_RECHARGE_DOTATION | Activation carte virtuelle recharge dotation | Paramètre pour activer la carte virtuelle de recharge dotation (valeur à true permet d'activer) | [valeurBooleenne1:false] |
| ACTIVE_CARTE_VIRT_RECHARGE_ESERVICE | Activation carte virtuelle recharge e-service | Paramètre pour activer la carte virtuelle de recharge e-service (valeur à true permet d'activer) | [valeurBooleenne1:false] |
| ACTIVE_RABBITMQ_TRX_EVENT | Activation Evénement RabbitMQ lors des transactions | Paramètre pour la prise en compte des opérations sur RabbitMQ (valeur à true permet d'activer) | [valeurBooleenne1:false] |
| ACTIVE_WEBSERVICE_FIDELIA_TRX_EVENT | Paramétrage URL Synchro Transaction Fidelisé | Paramètre pour la remonté des transactions sur la Fidélité. valeurTexte1 : 'URL SERVEUR FIDELIA', valeurTexte2 : 'api/xxxxxx' (Remplacer 'xxxxxx' par le nom du webservice dans Fidelia !) | [valeurBooleenne1:false, valeurTexte2:api/wsCollecteOperationCynod] |
| adresseSmsGatewayUi | Adresse SmsGatewayUi | Adresse d'accès SmsGateway | [valeurTexte1:"http://smgw.sensoft.sn/smsegatewayui", "valeurBooleenne1":"true"] |
| BACK_OFFICE_URL | Adresse back-office cynod | Adresse serveur sur lequel est installé cynod | [valeurBooleenne1 à mettre à true valeurTexte1 (à renseigner pour mettre l'url) par défaut = ""] |
| COMPTA_ANNUL_AUTO | Paramétrage Comptabilisation annulation automatique | Définit à true permet de faire la comptabilisation des annulations automatiquement | [valeurBooleen1 à false par défaut] |
| DUREE_VALID_CARTE | Durée de validité des cartes de carburant (en mois) | Paramètre permettant de définir la durée de validité d'une carte. La valeur (valeurTexte1) définie est par défaut en 1 mois . | [valeurBooleenne1:true, valeurTexte1:1] |

| Code | Intitulé | Description | Valeurs par défaut |
|---------------------------------|--|---|--|
| DUREE_VALID_TICKET | Durée de validité des tickets de carburant (en mois) | Paramètre permettant de définir la durée de validité des ticket carburant(Valeur définie en mois) | [valeurNumerique1:12] |
| FIDELIA_REGION_URL | URL du BackOffice de fidelia | Paramètre permettant de récupérer L'URL du back-office de la fidélité afin de synchroniser les régions. valeurTexte1 pour l'url du back-office valeurTexte2 Endpoint de synchronisation des régions sur la fidélité | [valeurTexte1: http://localhost:8090/fidelia , valeurTexte2: api/v1/save-ville-from-cynod] |
| FIDELIA_URL | URL du BackOffice de fidélia | Paramètre permettant de récupérer L'URL du back-office de la Fidélité pour les échanges | [valeurTexte1: http://fidelia.sensoft.sn/fidelia , valeurTexte2:api/wsEnrolementClient, valeurTexte3:api/wsAutorisationCouponFidelite] |
| GESTION_CROP | yjyu | à compléter | |
| GBILLER | Code GBILLER PARAMS | Paramètre d'échange avec GWBILLER (Positionnement de l'url back-office de GBILLER) libelleParam pour le message à afficher lors la consultation de solde | [libelleParam:Sauf omission* de notre part votre nouveau solde est de, valeurBooleenne1:false] |
| MAXLOT | Nombre max lot | Paramètre permettant de définir le nombre maximal d'opérations à prendre en compte pour la remonté des opérations | [valeurNumerique1:50] |
| NOMBRE_PAGE | Nombre de page pour le découpage des fichiers PDF | à compléter | |
| PIN_SECURITE_IS_REQUIRED | Saisie pin de sécurité pour initialisation obligatoire ou optionnelle ? | à compléter | |
| RISTOURNE | Paramétrage Ristourne | à compléter | |
| SEUIL_MIN_CONS_TICKET_SECABLE | Seuil minimal autorisation de consommation des tickets sécables | à compléter | |
| SEUIL_TOLERANCE_ALERTE_TERMINAL | SEUIL_TOLERANCE_ALERTE_TERMINAL | à compléter | |
| smsGatewayTeleRivet | SMS Gateway Telerivet | à compléter | |
| TAILLE_FICHIER | La taille du fichier pour le téléchargement des pdf | à compléter | |
| TAUX_TVA | Valeur taux TVA | à compléter | |
| urlSendSMSGateway | Url envoi SMS Gateway | à compléter | |
| WAITING_OFFLINE_OPERATION | Code de récupération des opérations offlines en attente de synchronisation | Paramètre permettant de définir le seuil d'alerte des opérations offlines en attente de remonté. valeurNumerique1 Pour définir le seuil, valeurBooleenne1 permet d'activer la prise en compte | [valeurNumerique1:20,valeurBooleenne1:true] |

Création

Pour facilement ajouter un nouveau paramètre dans la liste de paramètres divers, rendez-vous via la page /parametresDivers puis cliquer sur le bouton **Nouveau paramètre divers**.

Pour ajouter, il y a essentiellement quatres étapes:

1. saisir le code du paramètre
2. saisir l'intitulé du paramètre
3. choisir la ou les valeur(s) qui doit s'appliquer la règle :
 - en sélectionnant "valeur texte ou numérique" ce sera à saisir
 - en sélectionnant "valeur booléenne" ce sera une case à cochez si VRAI et à décocher si FAUX
4. cliquer sur **enregistrer** pour sauvegarder

Les paramètres existants peuvent être [modifiées](#) ou [supprimées](#) depuis la [consultation](#).

Consultation

Pour consulter un paramètre divers, il y a essentiellement deux étapes:

1. se rendre au niveau de la page /parametresDivers
2. cliquer sur le bouton de **consultation** d'un des éléments de liste qui sera affichée

Une page sera affichée avec le détails du paramètre choisi.

Edition

Pour éditer un paramètre divers, il y a essentiellement quatre étapes:

1. se rendre au niveau de la page /parametresDivers
2. cliquer sur le bouton de **édition** d'un des éléments de liste qui sera affichée. Il est possible de [consulter](#) puis cliquer sur le bouton **Modifier** depuis la page de consultation
3. saisir les données à modifier
4. cliquer sur **enregistrer** pour modifier

Une page sera affichée avec le détails du paramètre mis à jour.

Suppression

Pour supprimer un paramètre divers, il y a essentiellement quatre étapes:

1. se rendre au niveau de la page /parametresDivers
2. cliquer sur le bouton de **consultation** d'un des éléments de liste qui sera affichée.
3. cliquer sur le bouton **Supprimer**
4. confirmer le message

Une page sera affichée avec un message de confirmation de la suppression du paramètre divers.

Last update: 2021/09/02 cynod:config_avancee:parametredivers https://cynod.wiki.sensoft-next.com/doku.php?id=cynod:config_avancee:parametredivers&rev=1630575619 09:40

From:
<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/> - **cynod**

Permanent link:
https://cynod.wiki.sensoft-next.com/doku.php?id=cynod:config_avancee:parametredivers&rev=1630575619

Last update: **2021/09/02 09:40**

