

Paramètres divers

L'installation par défaut de Cynod est fournie avec 2 types de paramétrage : *Paramétrage* pour les administrateurs de la plateforme et *Paramètres divers* pour les aspects internes uniquement accessibles aux utilisateurs qualifiés.

Cette page est accessible en via `/parametresDivers` à saisir sur le navigateur.

Il sera possible de [créer](#), [d'édition](#) ou de [consulter](#) les paramètres.

Voici la liste à date des paramètres en question.

Code	Intitulé	Description	Valeurs par défaut
ACTIVE_CARTE_VIRT_RECHARGE	Activation carte virtuelle recharge	à compléter	
ACTIVE_CARTE_VIRT_RECHARGE_CORPO	Activation carte virtuelle recharge corporate	à compléter	
ACTIVE_CARTE_VIRT_RECHARGE_DOTATION	Activation carte virtuelle recharge dotation	à compléter	
ACTIVE_CARTE_VIRT_RECHARGE_ESERVICE	Activation carte virtuelle recharge e-service	à compléter	
ACTIVE_RABBITMQ_TRX_EVENT	Activation Evénement RabbitMQ lors des transactions	à compléter	
ACTIVE_WEBSERVICE_FIDELIA_TRX_EVENT	Paramétrage URL Synchro Transaction Fidelisé	à compléter	
adresseSmsGatewayUi	Adresse SmsGatewayUi	Adresse d'accès SmsGateway	<code>valeurTexte1,valeurTexte2,valeurTexte3,valeurBooleenne1, valeurBooleenne2 ,valeurBooleenne3 ,valeurNumerique1,valeurNumerique2,valeurNumerique3</code> <code>["http://smgw.sensoft.sn/smsegatewayui", "", "", "true", "false", "false", "", "", ""]</code>
BACK_OFFICE_URL	Adresse back-office cynod	Adresse serveur sur lequel est installé cynod	<code>valeurBooleenne1</code> à mettre à true <code>valeurTexte1</code> (à renseigner pour mettre l'url) par défaut "
COMPTA_ANNUL_AUTO	Paramétrage Comptabilisation annulation automatique	à compléter	
DUREE_VALID_CARTE	Durée de validité des cartes de carburant (en mois)	à compléter	
DUREE_VALID_TICKET	Durée de validité des tickets de carburant (en mois)	à compléter	
FIDELIA_REGION_URL	URL du BackOffice de fidelia	à compléter	
FIDELIA_URL	URL du BackOffice de fidélia	à compléter	
GESTION_CORP	yjyu	à compléter	
GWBILLER	Code GWBILLER PARAMS	à compléter	
MAXLOT	Nombre max lot	à compléter	
NOMBRE_PAGE	Nombre de page pour le découpage des fichiers PDF	à compléter	
PIN_SECURITE_IS_REQUIRED	Saisie pin de sécurité pour initialisation obligatoire ou optionnelle ?	à compléter	
RISTOURNE	Paramétrage Ristourne	à compléter	
SEUIL_MIN_CONS_TICKET_SECABLE	Seuil minimal autorisation de consommation des tickets sécables	à compléter	
SEUIL_TOLERANCE_ALERTE_TERMINAL	SEUIL_TOLERANCE_ALERTE_TERMINAL	à compléter	
smsGatewayTeleRivet	SMS Gateway Telerivet	à compléter	
TAILLE_FICHIER	La taille du fichier pour le téléchargement des pdf	à compléter	
TAUX_TVA	Valeur taux TVA	à compléter	
urlSendSMSGateway	Url envoi SMS Gateway	à compléter	
WAITING_OFFLINE_OPERATION	Code de récupération des opérations offlines en attente de synchronisation	à compléter	

Création

Pour facilement ajouter un nouveau paramètre dans la liste de paramètres divers, rendez-vous via la page `/parametresDivers` puis cliquer sur le bouton **Nouveau paramètre divers**.

Pour ajouter, il y a essentiellement quatres étapes:

1. saisir le code du paramètre
2. saisir l'intitulé du paramètre
3. choisir la ou les valeur(s) qui doit s'appliquer la règle :
 - en sélectionnant “valeur texte ou numérique” ce sera à saisir
 - en sélectionnant “valeur booléenne” ce sera une case à cochez si VRAI et à décocher si FAUX
4. cliquer sur **enregistrer** pour sauvegarder

Les paramètres existants peuvent être **modifiées** ou **supprimées** depuis la **consultation**.

Consultation

Pour consulter un paramètre divers, il y a essentiellement deux étapes:

1. se rendre au niveau de la page /parametresDivers
2. cliquer sur le bouton de **consultation** d'un des éléments de liste qui sera affichée

Une page sera affichée avec le détails du paramètre choisi.

Edition

Pour éditer un paramètre divers, il y a essentiellement quatre étapes:

1. se rendre au niveau de la page /parametresDivers
2. cliquer sur le bouton de **édition** d'un des éléments de liste qui sera affichée. Il est possible de **consulter** puis cliquer sur le bouton **Modifier** depuis la page de consultation
3. saisir les données à modifier
4. cliquer sur **enregistrer** pour modifier

Une page sera affichée avec le détails du paramètre mis à jour.

Suppression

Pour supprimer un paramètre divers, il y a essentiellement quatre étapes:

1. se rendre au niveau de la page /parametresDivers
2. cliquer sur le bouton de **consultation** d'un des éléments de liste qui sera affichée.
3. cliquer sur le bouton **Supprimer**
4. confirmer le message

Une page sera affichée avec un message de confirmation de la suppression du paramètre divers.

From:
<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/> - **cynod**

Permanent link:
https://cynod.wiki.sensoft-next.com/doku.php?id=cynod:config_avancee:parametredivers&rev=1630514714

Last update: **2021/09/01 16:45**

