

# Paramètres divers

L'installation par défaut de Cynod est fournie avec 2 types de paramétrage : *Paramétrage* pour les administrateurs de la plateforme et *Paramètres divers* pour les aspects internes uniquement accessibles aux utilisateurs qualifiés.

Cette page est accessible en via /parametresDivers à saisir sur le navigateur.

Il sera possible de [créer](#), d'[éditer](#) ou de [consulter](#) les paramètres.

Voici la liste à date des paramètres en question.

Code	Intitulé	Description	Valeurs par défaut
ACTIVE_CARTE_VIRT_RECHARGE	Activation carte virtuelle recharge	à compléter	
ACTIVE_CARTE_VIRT_RECHARGE_CORPO	Activation carte virtuelle recharge corporate	à compléter	
ACTIVE_CARTE_VIRT_RECHARGE_DOTATION	Activation carte virtuelle recharge dotation	à compléter	
ACTIVE_CARTE_VIRT_RECHARGE_ESERVICE	Activation carte virtuelle recharge e-service	à compléter	
ACTIVE_RABBITMQ_TRX_EVENT	Activation Événement RabbitMQ lors des transactions	à compléter	
ACTIVE_WEBSERVICE_FIDELIA_TRX_EVENT	Parametrage URL Synchro Transaction Fidelisé	à compléter	
adresseSmsGatewayUi	Adresse SmsGatewayUi	Adresse d'accès SmsGateway	[valeurTexte1:"http://msgw.sensoft.sn/smsgatewayui", "valeurBooleenne1:"true"]
BACK_OFFICE_URL	Adresse back-office cynod	Adresse serveur sur lequel est installé cynod	[valeurBooleenne1 à mettre à true valeurTexte1 (à renseigner pour mettre l'url) par défaut =""]
COMPTA_ANNUL_AUTO	Paramétrage Comptabilisation annulation automatique	Définit à true permet de faire la comptabilisation des annulations automatiquement	[valeurBooleenne1 à false par défaut]
DUREE_VALID_CARTE	Durée de validité des cartes de carburant (en mois)	Paramètre permettant de définir la durée de validité d'une carte. La valeur (valeurTexte1) définie est par défaut en <b>1 mois</b> .	[valeurBooleenne1:true, valeurTexte1:1]
DUREE_VALID_TICKET	Durée de validité des tickets de carburant (en mois)	à compléter	
FIDELIA_REGION_URL	URL du BackOffice de fidelia	Paramètre permettant de récupérer L'URL du back-office de la fidelité afin de synchroniser les régions. valeurTexte1 pour l'url du back-office valeurTexte2 Endpoint de synchronisation des régions sur la fidelité	[valeurTexte1:http://localhost:8090/fidelia, valeurTexte2: api/v1/save-ville-from-cynod
FIDELIA_URL	URL du BackOffice de fidélia	Paramètre permettant de récupérer L'URL du back-office de la Fidelité pour les échanges	[valeurTexte1:http://fidelia.sensoft.sn/fidelia, valeurTexte2:api/wsEnrolementClient, valeurTexte3:api/wsAutorisationCouponFidelite
GESTION_CORP	yjyu	à compléter	
GWBILLER	Code GWBILLER PARAMS	à compléter	
MAXLOT	Nombre max lot	à compléter	
NOMBRE_PAGE	Nombre de page pour le découpage des fichiers PDF	à compléter	
PIN_SECURITE_IS_REQUIRED	Saisie pin de sécurité pour initialisation obligatoire ou optionnelle ?	à compléter	
RISTOURNE	Paramétrage Ristourne	à compléter	

Code	Intitulé	Description	Valeurs par défaut
SEUIL_MIN_CONS_TICKET_SECABLE	Seuil minimal autorisation de consommation des tickets sécables	à compléter	
SEUIL_TOLERANCEALERTE_TERMINAL	SEUIL_TOLERANCEALERTE_TERMINAL	à compléter	
smsGatewayTeleRivet	SMS Gateway Telerivet	à compléter	
TAILLE_FICHER	La taille du fichier pour le téléchargement des pdf	à compléter	
TAUX_TVA	Valeur taux TVA	à compléter	
urlSendSMSGateway	Url envoi SMS Gateway	à compléter	
WAITING_OFFLINE_OPERATION	Code de récupération des opérations offlines en attente de synchronisation	Paramètre permettant de définir le seuil d'alerte des opérations offlines en attente de remonté. <b>valeurNumerique1</b> Pour définir le seuil, <b>valeurBooleenne1</b> permet d'activer la prise en compte	[ <b>valeurNumerique1</b> :20, <b>valeurBooleenne1</b> :true]

## Création

Pour facilement ajouter un nouveau paramètre dans la liste de paramètres divers, rendez-vous via la page /parametresDivers puis cliquer sur le bouton **Nouveau paramètre divers**.

Pour ajouter, il y a essentiellement quatre étapes:

1. saisir le code du paramètre
2. saisir l'intitulé du paramètre
3. choisir la ou les valeur(s) qui doit s'appliquer la règle :
  - en sélectionnant "valeur texte ou numérique" ce sera à saisir
  - en sélectionnant "valeur booléenne" ce sera une case à cocher si VRAI et à décocher si FAUX
4. cliquer sur **enregistrer** pour sauvegarder

Les paramètres existants peuvent être [modifiées](#) ou [supprimées](#) depuis la [consultation](#).

## Consultation

Pour consulter un paramètre divers, il y a essentiellement deux étapes:

1. se rendre au niveau de la page /parametresDivers
2. cliquer sur le bouton de **consultation** d'un des éléments de liste qui sera affichée

Une page sera affichée avec le détails du paramètre choisi.

## Edition

Pour éditer un paramètre divers, il y a essentiellement quatre étapes:

1. se rendre au niveau de la page /parametresDivers
2. cliquer sur le bouton de **édition** d'un des éléments de liste qui sera affichée. Il est possible de

[consulter](#) puis cliquer sur le bouton **Modifier** depuis la page de consultation

3. saisir les données à modifier
4. cliquer sur **enregistrer** pour modifier

Une page sera affichée avec le détails du paramètre mis à jour.

## Suppression

Pour supprimer un paramètre divers, il y a essentiellement quatre étapes:

1. se rendre au niveau de la page /parametresDivers
2. cliquer sur le bouton de **consultation** d'un des éléments de liste qui sera affichée.
3. cliquer sur le bouton **Supprimer**
4. confirmer le message

Une page sera affichée avec un message de confirmation de la suppression du paramètre divers.

From:  
<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/> - **cynod**

Permanent link:  
[https://cynod.wiki.sensoft-next.com/doku.php?id=cynod:config\\_avancee:parametredivers&rev=1630571267](https://cynod.wiki.sensoft-next.com/doku.php?id=cynod:config_avancee:parametredivers&rev=1630571267)

Last update: **2021/09/02 08:27**

