

Génération des licences avec licence 4J

Processus création et mise à jour licence

Le présent guide comporte les étapes à suivre pour la génération de licences avec l'outil licence 4J - Licence Manager qui est installé sur un serveur distant.

Le cas du produit **Asterbox** est pris en exemple dans les captures d'écran.

Les étapes

1. Se connecter

2. Créer un produit

3. Créer une licence

4. Renseigner le client

5. Renseigner le type de licence

6. Renseigner les attributs et la durée de la validité

7. Renseigner les paramètres d'activation

8. Ajouter un paramètre personnalisé

9. Valider la création de la licence

10. Obtenir la licence générée

Pour créer une nouvelle licence, un produit doit être déjà créé et disponible sur l'application licence4J Licence Manager.

Il faut d'abord se positionner sur le produit pour lequel nous souhaitons créer une licence, ouvrir le menu contextuel et choisir Generate new licence. une fois sur generate new licence, nous allons d'abord sur user information et remplir les champs full name et Registered to. Ensuite, aller sur licence type et tags pour renseigner les informations sur le type de licence à générer qui est le licence text. Apres avoir choisi licence test, nous allons renseigner les attributs et la durée de validité de la licence. Après cette étape, nous allons dans licence text features renseigner les paramètres

d'activation de la licence.

Ensuite, aller dans activation information pour ajouter des paramètres customisés à la Licence.

Nous pouvons ajouter des paramètres composés d'une clé et d'une valeur associée à la licence pour un comportement spécifique sur un produit. Les paramètres que nous avons dans Asterbox sont : nbTerm : Prends une valeur numérique représentant le nombre de terminaux actifs autorisés pour cette licence. mode : les valeurs possibles sont production et test . Décrit le type d'environnement dans lequel la licence sera installée, UAT ou en Production. authorizedTerminals : Ce paramètre permet de renseigner la liste des numéros IMEI des terminaux autorisés pour cette licence. Les numéros IMEI doivent être séparés par des virgules (,) et ne doivent pas contenir d'espaces vides. (Ex : 123456789012347,987654321098743,...). Et enfin nous allons valider la création de la licence. Pour ce faire, nous allons poursuivre les étapes de création en appuyant sur Next puis valider la licence après vérification de la conformité des informations avec le bouton Finish. Et Obtenir la licence générée en se positionnant sur la licence générée, ouvrir le menu contextuel pour copier le texte de licence ou directement utiliser l'option Export pour obtenir la licence.

From:
<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/> - cynod



Permanent link:
<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/doku.php?id=licence4j&rev=1694184533>

Last update: **2023/09/08 14:48**